

WorldocScan X

사용자 매뉴얼

버전 : 1.1 for WDS Pro

출시 : 2012.06

Penpower Technology Ltd.

소프트웨어 사용자 사용권 계약서

귀하에게는 본 사용권 계약서 (“계약서”) 에 따라 PENPOWER Technology Ltd (“PENPOWER”) 로부터 본 소프트웨어 프로그램 (“소프트웨어”) 를 합법적으로 사용할 수 있는 사용권이 제공됩니다. 본 계약서의 조항 중에 동의하지 않는 내용이 있으면 소프트웨어를 설치, 복사하여 사용하지 마십시오. 소프트웨어를 사용하면 본 계약서의 조항을 완전히 이해하고 동의하는 것으로 간주됩니다.

1. 지적 재산권

소프트웨어 패키지에 포함된 모든 정보와 문서를 포함하여 소프트웨어에 대한 모든 지적 재산권은 (저작권에만 한정되지 않으면서 저작권 포함) PENPOWER 에서 보유하며 관련 법률 및 규정에 의해 보호됩니다.

2. 사용권 부여

귀하는 한 (1) 대의 컴퓨터에서만 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 한 대의 해당 컴퓨터를 제외한 다른 컴퓨터에서는 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

3. 복사할 수 있는 권리

소프트웨어와 소프트웨어에 포함된 모든 문서 및 관련 저작권은 PENPOWER 에서 보유합니다. 귀하는 개인적인 백업 목적으로 한 (1) 부의 소프트웨어 복사본을 만들 수 있습니다. 다른 용도의 모든 복사 행위는 엄격하게 금지됩니다.

귀하는 소프트웨어를 판매, 리스, 분해, 역설계, 복사, 번역, 개조하여 다른 방법으로 소프트웨어 소스 코드를 얻을 수 없습니다. 귀하는 본 계약서에서 허용하는 범위를 벗어난 다른 어떤 용도에도 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

4. 비즈니스 사용자

한 (1) 대 이상의 컴퓨터에서 소프트웨어를 설치하거나 사용해야 하는 경우에는 PENPOWER 또는 각 지역 대리점을 통해 추가 사용을 위한 사용권을 구입하십시오.

5. 책임

귀하는 귀하가 본 계약서를 위반하여 발생하는 모든 손실, 비용, 채무, 문제 해결 비용 또는 기타 지출(변호사 수임료에만 한정되지 않으면서 수임료 포함)에 대하여 PENPOWER에는 책임이 없음을 인정하고 이러한 모든 손실에 대하여 PENPOWER에 배상할 것을 약속합니다

6. 보증 거부

정보를 처리하는 데 있어서 패키지에 포함된 소프트웨어의 유효성은 소프트웨어 및 하드웨어 환경과 밀접한 관련이 있습니다. PENPOWER에서는 세심한 개발 및 제품 테스트를 거쳐 본 소프트웨어를 출시했지만, 사용자가 구현할 수 있는 모든 소프트웨어와 하드웨어를 조합한 환경에서 테스트를 실시할 수는 없습니다. 따라서 PENPOWER는 소프트웨어를 설치하고 실행하는 과정에서 정보 손실이나 손상 또는 다른 종류의 손실 위험이 전혀 없을 것이라고 약속할 수도 없고 보증할 수도 없습니다. 소프트웨어 사용에서 발생할 수 있는 위험에 대해 귀하가 충분히 이해하고 있어야 합니다.

PENPOWER는 법률에서 허용하는 최고 범위까지 소프트웨어 및 소프트웨어와 관련된 지원 서비스를 제공합니다. 그러나 PENPOWER는 소프트웨어 패키지에 포함된 소프트웨어 및 정보에 결함이나 오류가 전혀 없다고 보증하지 않습니다. PENPOWER는 업무상 소프트웨어 사용에서 발생하는 수익 손실, 비즈니스 명예 훼손, 업무 중단, 하드웨어 오작동이나 손상 또는 다른 상업적 손해나 손실을 포함하여 소프트웨어에서 간접적으로, 특수하게 또는 우발적으로 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

7. 제한적 책임 및 손해

본 계약서에 명시된 어떠한 이유로든지 귀하로부터 유발되는 손해와 관련하여 PENPOWER에서 지불할 수 있는 최고 보상액은 귀하가 본 소프트웨어를 위하여 PENPOWER에 이미 지불한 금액으로 제한됩니다.

PENPOWER가 손실 발생 가능성을 인지할 수 있는 경우를 포함하여 어떠한 상황에서도 PENPOWER는 손실 가능성에 대한 책임을 지지 않습니다.

8. 재사용권 부여 금지

귀하는 본 계약서에 따라 귀하에게 부여된 소프트웨어와 관련하여 사용권을 양도하거나 다른 개인에게 재사용권을 부여할 수 없습니다.

9. 관할권

본 계약서와 관련하여 분쟁이 발생할 경우, PENPOWER와 귀하는 PENPOWER의 비즈니스가 위치한 지역을 관할하는 법원을 통해 첫 번째 소송을 진행하기로 약속합니다.

10. 기타

본 계약서의 조항 중에서 법률 위반으로 효력을 갖지 못하는 조항이 발견될 경우, 이 효력 상실은 다른 조항의 효력이나 합법적 시행에는 영향을 주지 않습니다.

원본 디스크의 손상으로 정상적인 사용 조건에서 소프트웨어를 실행할 수 없는 경우에는 PENPOWER에서 무상으로 디스크를 교체해 드립니다.

목차

제 1장 제품 개요.....	1-1
1.1 제품의 특징.....	1-1
1.2 시스템 요구 사항.....	1-1
1.3 스캐너로 스캔.....	1-2
1.3.1 직접 스캔 및 무선 스캔하기.....	1-2
1.3.2 스캐너 보정하기.....	1-2
1.3.3 WorldocScan X 에 연락처 저장하기.....	1-2
제 2장 시작하기.....	2-1
2.1 소프트웨어 설치.....	2-1
2.2 WorldocScan X 론칭.....	2-4
2.3 스캐너에서 이미지 로딩하기.....	2-5
2.4 온라인 도움말.....	2-6
제 3장 작업공간.....	3-1
3.1 작업 영역 개요.....	3-1
3.2 항목창.....	3-2
3.3 파일창.....	3-4
3.4 메뉴.....	3-7
제 4장 WorldocScan X에 파일 첨가하기.....	4-1
4.1 스캔한 이미지의 로드.....	4-1
4.2 파일 가져오기.....	4-2
제 5장 파일 보기 및 관리.....	5-1
5.1 PDF 형식으로 파일 변환.....	5-1
5.2 파일을 PDF파일로 병합.....	5-3
5.3 워드/엑셀 파일로 변환.....	5-6
5.4 파일보기.....	5-7
5.5 파일 삭제.....	5-8
5.6 파일 내역 보기.....	5-9
5.7 항목 복사 혹은 이동.....	5-10
5.8 저장 경로 변경.....	5-11
제 6장 기타 부가적인 특징.....	6-1
6.1 파일 검색.....	6-1

6.1.1 정렬.....	6-1
6.1.2 키워드 검색.....	6-1
6.2 파일 이메일.....	6-2
6.3 파일 출력.....	6-3

매뉴얼의 내용이 온스크린 인터페이스와 다른 경우 사용자 매뉴얼 대신 온 스크린 인터페이스의 지시사항을 따르시기 바랍니다.

제 1장 제품 개요

1.1 제품의 특징

WorldocScan X는 문서 관리의 최상의 솔루션을 제공합니다. 프로그램은 종이 문서의 스캔, 파일 가져오기, PDF, JPEG, BMP 혹은 TIFF 파일로 변환 및 관리를 가능하게합니다.

- 관리 및 공유

WorldocScan X은 가능한 가장 최상의 방법으로 스캔 문서를 관리 및 공유하도록합니다.

- 검색가능한 PDF로 데이터 전송

WorldocScan X는 스캔 종이 문서 혹은 기존 파일을 검색가능한 PDF 문서로 변환합니다. 단지 종이보급, 스캔 그리고 검색만 하면됩니다.

- 스캔 문서를 워드 혹은 엑셀로 변환

WorldocScan X은 스캔 문서나 기존 파일을 워드나 엑셀파일로 변환시킵니다.

- 190개의 인식 언어 지원

영어, 불어, 독일어, 이태리어, 스페인어 및 다양한 190개의 언어를 지원합니다.

- 스마트 키워드 검색

문서 뿐만아니라 기존의 이미지 파일까지도 검색가능한 PDF 형식으로 변환이 가능합니다. WorldocScan X는 스캔만이 아니라 키워드를 사용해 문서를 찾을 수 있는 스마트 키워드 검색을 허용합니다.

1.2 시스템 요구 사항

- Windows 7 / Vista / XP
- 1G RAM 혹은 그 이상
- 유효한 하드 디스크 공간 1G
- CD-ROM 드라이브
- USB 포트



1.3 스캐너로 스캔

1.3.1 직접 스캔 및 무선 스캔하기

WorldDocScan Pro 스캐너는 어느 곳에서나 스캔을 실행할 수 있는 무선 스캐너입니다. 스캔에는 컴퓨터와의 연결이 필요없습니다. 충전하여 카드를 삽입하면 됩니다. 스캐너는 명함을 스캔하여 이미지를 스캐너의 내부 플래시에 즉시 저장합니다.

주: 명함 스캔 시 스캐너의 컴퓨터와의 연결을 끊으십시오.

1. 메모리카드를 삽입하거나 필요 시 USB 플래시 드라이브를 연결합니다.

주: 내부 메모리 외에 스캐너는 부가적인 저장 확장을 위해 USB 플래시 드라이브 및 메모리 카드용 내장포트가 있습니다.

2. 스캐너 전원을 켭니다. 스캐너가 동작 상태가 되면 상태표시 등이 깜박임을 멈춥니다.

3. 동작 버튼을 눌러 스캔 해상도 모드 300dpi(백색) 혹은 600dpi(청색)을 선택합니다.

4. 명함의 전면이 위로 향하도록 종이 삽입구 왼쪽을 기준으로 똑바로 정렬하여 삽입합니다.

5. 스캐너는 종이를 감지하고 삽입하여 자동으로 스캔합니다.


6. 스캔이 완료되면, 스캔 이미지는 USB 플래시 드라이브, 메모리카드, 혹은 스캐너 내부 메모리에 JPG 형식으로 저장됩니다.

주: 스캐너는 스캔이 된 문서의 저장을 위해 한개의 저장 장소만을 감지하여 사용합니다. 저장 우선 순위는 USB 플래시 드라이브 > 메모리카드 > 스캐너의 내부 메모리 순입니다.

1.3.2 스캐너 보정하기

스캐너는 때때로 최상의 성능 유지를 위해 교정할 필요가 있습니다. 만일 스캔한 결과물에 선이나 검은 점이 나타난다면, 스캐너를 보정하기바랍니다.

스캐너를 켜고 보정지(Penpower 에서 제공합니다)를 삽입하여 자동 보정을 시작합니다.



1.3.3 WorldDocScan X 에 연락처 저장하기

스캔 이미지를 로딩하고 인식하기위해 스캐너를 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 설명은 2.3 항을 참조하기바랍니다.

제 2장 시작하기

스캐너에서 신규 문서나 사진을 첨가할 때 다음 단계를 따르기 바랍니다.


1. 문서나 사진을 스캐너로 스캔합니다.
2. WorldocScan X 를 실행합니다. 설치가되지 않았다면, CD에서 Setup.exe을 실행합니다.)
3. 스캐너를 컴퓨터와 연결합니다.
4. WorldocScan X에서 스캔한 이미지의 로드를 실행합니다.

2.1 소프트웨어 설치

1. 설치용 CD를 CD/DVD-ROM 드라이브에 넣으면 자동적으로 [Setup.exe]이 실행됩니다. [WorldocScan X 설치]를 클릭하여 설치를 시작합니다.



2. 스크린상에서 설치 위자드를 보실 수 있습니다. [다음] 을 클릭하여서 계속하십시오.







3. 라이선스 협약을 주의깊게 읽고 [사용권 계약의 조항에 동의합니다]를 확인하
기 바랍니다. [다음]을 클릭하여 계속합니다.




4. 폴더 선택 스크린에서 시스템 기본값을 사용할 수 있습니다. [찾아보기]를 클릭
하여 설치 폴더를 선택합니다. [다음]을 클릭하여 계속합니다.



5. [설치]을 클릭하여 설치를 시작합니다. 저장 경로를 바꾸고자하면 [<뒤로] 을 클릭하여 이전 단계로 돌아갑니다.




6. 설치 과정은 스크린에 표시됩니다.






7. WorldocScan X 설치 후, PDF IFilter 설치를 진행하기 바랍니다. [다음]을 클릭하여, 귀하의 컴퓨터에 PDF IFilter 설치를 진행하시기 바랍니다. 설치가 완료되면, [완료]를 클릭하여 종료합니다.



2.2 WorldocScan X 론칭

[시작/모든 프로그램/Penpower WorldocScan X/WorldocScan X]을 실행하거나 바탕화면의  을 클릭하여 WorldocScan X를 시작합니다.

○ 등록


WorldocScan X을 실행할 때, 온라인 등록의 질문을 받을 것입니다. [지금 등록]을 클릭하여 등록을 하도록합니다. 등록 준비가 되었는데도 [나중에 등록]을 클릭하면 [About WorldocScan X]으로 이동되어 [등록]을 선택하게됩니다. 이미 등록을 하였다면 [등록됨]을 클릭하면 이 지시내용은 이 어폴을 다음에 실행할 때 표시 되지않습니다.

도움말 : 등록을하지 않으면 등록 리마인더가 소프트웨어를 론칭할 때마다 표시될 수 있습니다. [다음부터는 메시지를 숨김] 사상을 선택하면 등록 리마인더는 다음 번에 나타나지않습니다 .


2.3 스캐너에서 이미지 로딩하기

1. 스캐너를 켜고 컴퓨터에 연결합니다. 스캐너 연결되어짐.

주 : 우측 하단의 상태바에서 “스캐너 연결되어짐:WorldocScan Pro Scanner”메시지가 표시됩니다.

2. 스캐너에 문서 이미지를 로딩하기위해 [파일/가져오기/스캔한 이미지의 로드]를 선택하거나 툴바를 클릭  합니다.

주 : 자세한 사항은 제 4 장을 참조하기 바랍니다 .





2.4 온라인 도움말

WorldDocScan X는 우수한 온라인 도움말 정보를 제공합니다:

1. 도움말/사용자 매뉴얼 을 클릭하여 사용자 매뉴얼을 보십시오.




2. 좌측 하단의 About WorldDocScan X을 클릭하면, Penpower Technology Ltd.의 공식 웹사이트로 이동됩니다.
3. 또한 우측 하단의 피드백 을 눌러 우리의 고객 서비스 담당에게 메일을 보낼 수도 있습니다. 이 동작으로 귀하의 이메일 소프트웨어를 열고, 하드웨어 정보를 복제 및 붙이기 하여 저희에게 전송됩니다.



제 3장 작업공간

WorldocScan X로, 스캔의 운용 및 공유가 쉽고 이미지 향상 혹은 PDF 생성을 수행할 수 있으며 기타의 여러가지 기능이 있습니다.

3.1 작업 영역 개요








1 항목창	데이터를 통제할 수 있는 곳입니다. 항목은 자유롭게 생성될 수 있고, 이동, 삭제, 재 명명 등이 가능합니다.
2 메뉴	파일, 수정, 보기 모드, 설정, 및 도움말
3 현재항목	현재 운용하는 항목을 보여줍니다.
4 툴바	스캔, 이미지 파일 로딩, 이메일, PDF/워드/엑셀로 변환, 분류, 확대/축소, 검색
5 보기모드 전환	섬네일 모드와 항목 모드간의 전환
6 상태표시바	총 파일 수와 스캐너 연결 상태 보기
7 파일 창	현재 대상으로 하는 항목 내의 파일을 이곳에 표시



3.2 항목창



주 스크린의 좌측의 항목창은 파일 및 항목에 대한 통제를 보다 체계적으로 제공합니다.







1		시작페이지	모든 문서로 신속히 돌아갈 때 이 버튼을 이용합니다.
2		뒤로	WorldocScan X은멀티레이어 항목을 허용합니다. 이 버튼을 클릭하여 최상위 항목으로 갈 수 있습니다.
3		추가/삭제	항목 혹은 부 항목을 첨가/삭제.
4		모든 문서	모든 문서보기를 위해 이 버튼을 클릭하십시오.
5		항목	<p>WorldocScan X는 문서를 첨가할 수 있는 프리셋 항목을 포함합니다. 이 항목을 편집하거나 신규 항목을 생성할 수 있습니다. 작은 삼각형 이콘 을 한 항목이 하부 항목을 지닙니다. 더블 클릭하여 그 안의 하부항목을 표시합니다.</p> <p>항목을 오른쪽클릭하여 중심 메뉴에서 그 밑에서 저장된 항목 및 파일이 있는 폴더를 열고 의도 하는 항목을 삭제하고 항목 및 이 안에 있는 파일을 다른 항목으로 이동, 의도하는 항목 및 그 안의 파일 복제 및 이 항목의 이름을 재설정합니다.</p> 
6		창넓이조정	항목창 표시 및 숨기기는 작은 삼각형을 클릭합니다. 바를 드래그하여 항목창 넓이를 조절합니다
7		미분류항목	미분류 문서는 이 항목에 저장됩니다




3.3 파일창

두가지의 보기모드가 존재합니다. 섬네일 모드  및 목록 모드  입니다.


◎ 섬네일모드

섬네일모드  는 기본 보기모드 입니다. 각 문서의 첫번째 페이지의 섬네일 표시를 나타내며 파일의 각 식별을 제공합니다. 섬네일 아이콘의 크기를 조절할 수 있습니다. 파일창에 세종류의 섬네일이 있습니다. PDF 섬네일  아이콘으로 나타나며 이미지 섬네일은  아이콘으로 나타납니다. 섬네일을 더블클릭하여 이 파일을 봅니다. 스캔된 파일에 비밀번호를 설정하면 섬네일 미리보기는  로 잠겨집니다.



주 : 파일명은 너무 긴 경우 간략화됩니다 . 전체 파일명을 보기위해 파일명에 포인터를 대시기 바랍니다 .

④ 리스트모드

리스트 모드  에서는, 파일은 파일명, 크기, 생성일자 및 검색가능성 같은 정보의 순으로 나열된 열로 나타납니다. 각 항목을 더블클릭하여 파일을 여십시오.



1 가져오기
2 이메일
3 PDF로 변환
4 워드로 변환
5 엑셀로 변환
6 정렬
7 확대/축소
8 보기 모드 전환
9 보기 모드 전환

유형	파일명	날짜	사이즈
JPG	2012_0530(2)	20120530 19:29	1.50 MB
PDF	2012_0530(2)	20120530 19:26	601.35 KB
JPG	2012_0530	20120530 19:04	418.40 KB
PDF	2012_0530	20120530 19:24	426.91 KB
JPG	2012_0531(2)	20120531 11:28	1.10 MB
JPG	2012_0531	20120531 11:14	429.71 KB
JPG	WCM	20120531 11:29	713.50 KB
JPG	WDS	20120531 11:19	1.40 MB
PDF	WDS	20120531 11:22	624.13 KB

파일 크기: 129.06 KB
생성 일자: 2012/06/28 14:45
수정 일자: 2012/04/06 13:31
넓이(직접): 1245
높이(직접): 1730
수평 분해능(CPI): 150

11 파일 리스트
12 파일 상세사항

1		가져오기	<p>클릭하고 우측 하단을 지시하고 멈추면 드롭 다운 메뉴에서 선택 사항을 택할 수 있습니다.</p> <p> :스캔한 이미지의 로드</p> <p> :파일 가져오기</p>
2		이메일	이메일 소프트웨어로 선택된 파일을 첨부하여 보냄.
3		PDF로 변환	<p>버튼의 우측에 화살표를 클릭하여 드롭다운 리스트로부터 선택사항을 택할 수 있습니다.</p> <p> :각 선택한 아이템을 PDF로 변환합니다.</p> <p> :모든 선택한 아이템을 PDF로 병합합니다.</p>
4		워드 변환	파일을 워드 형식으로 변환.
5		엑셀로 변환	파일을 엑셀 형식으로 변환.
6		정렬	<p> : 파일명에 의한 분류</p> <p> : 파일 형식에 의한 분류</p> <p> : 파일 크기에 의한 분류</p> <p> : 파일 생성일에 의한 분류</p>
7		축소 및 확대	섬네일 아이콘을 확대 또는 축소하기위해 이 슬라이더를 이용합니다.
8		검색	키워드를 입력하고 를 클릭하여 검색합니다. . 상세검색 조건 설정을 위함.
9		보기 모드 전환	보기모드를 리스트 모드나 섬네일 모드로 전환.
10		섬네일아이콘	섬네일 모드는 파일을 조정 가능한 크기로 섬네일 아이콘으로 표시합니다.
11		파일목록	파일을 형식, 파일명, 생성일, 파일크기 및 검색능력 상태로 목록화됩니다.
12		파일 상세 내용	<p>입력하여 첨가 또는 편집할 수 있습니다.</p> <p>이 문장은 검색 조건으로 사용되어질 수 있습니다.</p>


3.4 메뉴

다섯개의 주 메뉴가 있어 스크린 상단에 나타납니다. : [파일], [수정], [보기 모드], [설정], 및 [도움말]입니다.



⊙ 파일


파일을 WorldocScan X로 두가지의 방법으로 첨가시킵니다 : 스캔한 이미지를 로딩하거나 이미지 파일을 로딩하는 법입니다.



스캔한 이미지의 로드	스캐너에서 이미지를 WorldocScan X로 로딩합니다.
파일 가져오기	하드 드라이브에서 이미지를 WorldocScan X로 로딩합니다.
프린트	선택한 파일을 출력합니다.
나가기	WorldocScan X를 마칩니다.




○ 수정




전부 선택	현재 작업하는 항목 내의 모든 문서 선택
복사	문서를 선택한 폴더에 복사
삭제	선택한 파일(들) 삭제
이름 바꾸기	선택한 파일 이름 바꾸기
카테고리로 이동	선택한 파일을 다른 항목에 복사
카테고리로 복사	선택한 파일을 다른 항목으로 이동

○ 보기 모드




미리보기 모드	선호하는대로 섬네일모드를 보기모드로 선택합니다.
리스트 모드	선호하는대로 리스트 모드를 보기모드로 선택합니다.
정렬	파일을 파일명, 파일 크기, 파일 형식 및 파일 생성일에 따라 분류할 수 있습니다.
새로고침	WorldDocScan X 파일 혹은 WorldDocScan X 응용 외의 항목을 수정하면 [새로고침]나 [F5]을 클릭하여 새로고침을 수행해야 합니다.

◎ 설정



사용자 설정	[사용자 설정] 을 클릭하여 [브라우저 설정] 및 [인식 언어 설정]을 변경하세요.
저장 경로 변경	파일의 WorldocScan X의 저장 경로 변경

사용자 설정



브라우저 설정

서브 항목 내에서 파일 보기를 할지 선택.


인식 언어 설정

WorldocScan X은 190가지의 인식 언어를 제공합니다. [인식 언어 설정]컬럼에서 종종 사용하는 언어들을 선택할 수 있습니다. 이곳의 설정 상태는 PDF, 워드 및 엑셀로 변환 설정 내의 언어 메뉴에 적용됩니다.




저장 경로 변경

WorldDocScan X는 WorldDocScan X에 의해 관리되는 모든 파일 및 항목이 위치하는 [My Documents\My WorldDocScan X]를 파일 저장경로로 사용합니다. 파일 저장 경로는 필요시 변경이 가능합니다. 상세한 내용은 5.8장의 저장 경로 변경을 참조하시기 바랍니다.



도움말



사용자 매뉴얼	사용자 매뉴얼 을 클릭하여 상품 내 도움말을 참조하세요.
About WorldDocScan X	WorldDocScan X에 대한 상세 정보를 보십시오.


제 4 장 WorldocScan X 에 파일 첨가하기


WorldocScan X 에서 파일을 보고, 편집하고 관리할 수 있습니다. WorldocScan X 에 파일을 첨가하는 데 두가지 방법이 있습니다.

- 페이지, 사진, 명함 및 이외의 문서를 스캔하고 가져오기를 합니다.
- JPEG, BMP, TIFF, TIF 혹은 PDF 파일을 가져옵니다.

4.1 스캔한 이미지의 로드

WorldocScan Pro 스캐너에서 스캔을 로딩하기위해 다음 단계를 따라 하십시오.

1. [파일 / 가져오기 / 스캔한 이미지의 로드] 을 선택하거나 톨바에서  을 클릭합니다.
2. 이 대화상자에서, 가져오기를 할 파일을 가려 낼 수 있습니다.



○ 이미지 크기

[문서] 는 명함을 제외한 모든 파일을 의미합니다.

[모든] 은 명함을 포함한 모든 파일을 의미합니다.

○ 로딩 기록

[로딩되지않음] 은 WorldocScan X 으로부터 가져오기를 하지않은 파일들을 의미합니다.

[로딩됨] 은 WorldocScan X 으로 가져온 파일을 의미합니다.


[모든] 은 [로딩되지 않은] 및 [로딩된] 파일을 포함한 모든 파일을 의미합니다.

○ 로딩 후 스캐너에서 이미지 제거하기

스캐너에서 이미지를 가져온 후 이를 스캐너에서 삭제하기위해 이 항목을 확인합니다.



3. [다음] 을 클릭하고 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다 .



4.2 파일 가져오기


PDF, BMP, JPG, 혹은 TIFF 파일을 WorldDocScan X 로 직접 가져옵니다 .


1. [파일] 메뉴에서 [가져오기 / 파일 가져오기] 을 선택합니다 .
2. WorldDocScan X 로 가져올 파일을 선택합니다 . 파일은 WorldDocScan X 로 즉시 가져오기가 됩니다 . 이 파일의 종류를 지정하거나 , 이름을 새로 정하거나 기타의 작업을 할 수 있습니다 .

제 5장 파일 보기 및 관리

WorldocScan X는 문서 관리에 있어 최고의 솔루션을 제공합니다. 문서 혹은 파일을 검색 가능한 PDF 문서로 변환하는 것 뿐만 아니라 키워드로 문서를 검색할 수 있는 스마트 키워드 검색을 가능하게합니다.

5.1 PDF 형식으로 파일 변환

1. 하나 또는 이상의 파일을 선택하고 톨바의  을 클릭합니다.
2. 하기의 대화 상자에서 PDF 파일의 속성을 설정할 수 있습니다.



◎ 비밀번호 설정

이 항목을 확인하고 비밀번호를 입력하십시오. PDF 파일은 정확한 비밀번호 입력없이 열리지 않습니다.

◎ 검색가능한 문서 생성

이 선택 사항을 선택할 때 인식가능한 언어를 선택하여야합니다. 그러고나면, PDF파일은 WorldocScan X의 smart keywords search 기능을이용하여 이 선택사항으로 볼 수있습니다. 검색기능에 대한 상세사항은 제 6장 6.1.2를 참조하십시오.


요령: 인식언어를 추가하려면 [설정 / 사용자 설정] 을 실행하기바랍니다 .

◎ 품질


PDF 문서 품질은 슬라이딩 바를 움직여 조정하십시오.




3. [변환을 시작합니다.]을 클릭하십시오.



4. 변환이 완료되면 변환 내용을 확인하고 [닫기]를 클릭하십시오.



5.2 파일을 PDF파일로 병합


1. 하나 또는 그 이상의 파일을 선택하고 툴바의  버튼을 클릭합니다.
2. 대화상자 스크린에서 PDF파일의 속성을 설정할 수 있습니다.



1	선택된 페이지를 반시계방향으로 90도 회전
2	선택된 페이지를 시계 방향으로 90도 회전
3	기울임 보정 스크린 열기
4	경계면 조절 스크린 열기
5	선택 페이지 전방으로 이동
6	선택 페이지 후방으로 이동
7	선택 페이지 삭제
8	선택페이지 보기
9	병합 파일의 제목
10	이 병합 파일의 속성 설정. 상세 내용은 제 5장 5.1을 보십시오.


◎ 기울임 보정

이곳에서 그림의 기울기를 회복시킬 수 있습니다. 기본 단위는 1도입니다. 또한 수치값 -179에서 180까지 입력할 수 있습니다. OK를 클릭하여 수정사항을 확인하십시오.




◎ 경계면 조절


이 곳에서 수작업으로 이미지를 잘라낼 수 있습니다.




1. 마우스를 드래그하여 이미지 상의 예약 사각형을 표시하고, 미리 보기를 클릭합니다.



2. 미리보기 이미지에서, 수정사항을 OK하여 확인하거나, 뒤로하여 되돌아갑니다.






3. 우측 버튼의 [변환]를 클릭합니다.





5.3 워드/엑셀 파일로 변환

1. 파일을 오픈클릭하고 메뉴의 [Word파일로의 변환] 이나 [Excel파일로의 변환] 를선택합니다.  (워드로 변환) 버튼이나  (엑셀로 변환) 버튼을 클릭하여도 됩니다. 워드파일로 변환을 예로 보시시오.




2. 변환하는 파일에 대한 저장 위치를 선택합니다.


요령 : 언어 메뉴에서 문서의 인식 언어를 선택할 수 있습니다 .

3. 변환작업 완료 후, [변환후 문서 열기]를 확인하면 변환된 파일보기 및 편집을 즉시 수행할 수 있습니다.

5.4 파일보기

WorldocScan X 응용에서 파일을 보려면 다음의 과정을 따라주시기 바랍니다:

1. 파일창에서 파일을 선택합니다.
2. 선택된 파일을 더블 클릭하거나 오른쪽 클릭하여 [파일열기]를 선택합니다.
2. 툴바의 프린트  버튼을 클릭하여 출력을 실행합니다.



도움말 : Adobe ReaderX 를 사용하는 경우, 이는 기본 세팅에서 숨겨져 있습니다. 이 툴바를 보이게 하려면 문서를 오른쪽클릭하여 상황정보 메뉴에서 페이지 보기 선택을 선택하십시오. 선호도 대화 상자의 좌측에서 문서를 선택하십시오. 그러고나서 문서에서 툴바 숨기기, 툴바, 및 윈도우 조정 선택을 취소합니다. 이 선택사항을 활성화하여 툴바를 감출 수 있습니다.

3. PDF 리더 혹은 이미지 보기를 달으려면  를 클릭하십시오.




5.5 파일 삭제

1. 삭제하고자 하는 파일을 선택합니다.

요령: 작업하는 항목의 파일 삭제는 브라우저 화면의 빈공간에 오른쪽클릭하여 컨텍스트 메뉴의 [전부 선택]을 선택하거나 [수정] 메뉴로 가서 [전부 선택]을 선택합니다.

2. 파일을 오른쪽 클릭하고 [파일삭제]을 선택하거나, [수정\삭제]을 선택하여 재 선택된 파일을 삭제합니다.




요령: WorldDocScan X 외부에서 항목이나 파일을 삭제하면, WorldDocScan X로 돌아왔을 때, F5 키를 누르거나 [보기 모드 \ 새로고침]을 클릭하기 바랍니다. WorldDocScan X에서 삭제된 것을 보실 수 있습니다.

5.6 파일 내역 보기

1. 파일을 오른쪽 클릭합니다.
2. 이 메뉴에서 [파일 상세 보기]를 선택합니다.
3. 주석, 파일크기, 파일 페이지, 생성일자 및 기타의 파일 정보도 볼 수 있습니다.

요령 : 이 영역에서 직접 입력하여 주석을 편집할 수 있습니다 .






5.7 항목 복사 혹은 이동


현재 항목과 모든 파일을 다른 항목으로 이동 혹은 복사하기 위해 항목창을 이용할 수 있습니다.

1. 항목을 오른쪽 클릭하여 [카테고리로 이동] 혹은 [카테고리로 복사]를 선택합니다.



2. 최종 목적지는 이동 및 복사하기 원하는 곳을 선택하고 [OK]를 클릭합니다.


복사 및 이동이 수행되면 출처의 모든 파일이 목적된 항목으로 이동되거나 복사된 것을 볼 수 있습니다.




5.8 저장 경로 변경

WorldocScan X는 [C:\Documents and Settings\My Documents]의 경로 하에 [My WorldocScan X] 폴더를 설치합니다. WorldocScan X는 이 폴더에 파일을 기본 저장합니다. 파일 저장 경로는 필요 시 변경할 수 있습니다.

1. [Settings\Change Storage Path]를 선택합니다.



2. [Storage Path Setting] 대화상자가 뜹니다. 현재 파일 저장 경로가 아래와 같이 보여집니다.



3. [...] 버튼을 클릭하여 신규 경로를 선택합니다. 신규 경로는 확인을 위해 보여집니다.
4. 모든 현재 항목들과 파일은 신규 경로로 이동 하고자하면, [Move files and folders from current path to new path] 선택사항을 확인해주시시오.
5. 그러고나서 [OK]를 클릭하여 수정사항을 업데이트 합니다. 경로 변경을 원치 않으면 단순히 [Cancel]을 선택하시기 바랍니다.

요령: 수정 사항을 시험하고 신규 문서가 신규 저장 경로로의 이동을 확실히 하기 위해 신규 문서를 스캔하거나 WorldocScan X로 가져오기를 수행해 보십시오.


제 6장 기타 부가적인 특징





6.1 파일 검색

파일을 신속하게 찾기위해 하기의 사항 중 한가지를 선택하십시오.


- 정렬
- 키워드 검색

6.1.1 정렬

툴바에서 분류  버튼을 클릭하여 파일 분류를 실행하여 원하는 파일을 신속히 인식해 냅니다. 네개의 분류 기준이 있습니다.


-  : 파일 유형별
-  : 파일 이름별
-  : 파일 사이즈별
-  : 파일 생성 날짜별


6.1.2 키워드 검색

WorldocScan X는 파일명과 노트 영역 검색을 위해 키워드 검색  을 제공합니다. 그 외에 검색가능한 PDF 파일 검색을 위해, WorldocScan X 은 전체 문장 검색을 수행합니다. 검색 가능한 PDF 형식의 파일로 파일변환 방법은 5.1항을 참조하기 바랍니다.

1. 검색 영역에서 키워드 입력





2.  를 클릭하여 검색 조건을 추가할 수 있습니다.





3. [검색] 버튼  클릭.


4. [검색 결과] 항목에 검색 결과가 나타납니다.  를 클릭하여 [검색 결과] 항목을 닫습니다.



6.2 파일 이메일


이메일 메시지에 선택된 문서를 첨부문서로 삽입하기 위해 아래의 사항을 수행해 주십시오.

도움말 : 인터넷 연결과 지원되는 이메일 소프트웨어가 필요합니다.

1. 문서 영역에서 문서 혹은 이미지를 선택합니다.
2. 툴바에서 이메일 버튼  을 클릭합니다.
3. 이메일 프로그램이 열리고 선택된 파일이 이메일 메시지로 첨부됩니다.
4. 이메일 프로그램을 이용하여 작업을 완료하고 메일을 전송합니다.

6.3 파일 출력

선택된 문서를 프린터로 보내기 위해 지시를 따라 수행해주시오.

1. 문서 영역에서 문서를 선택하고 출력을 원하는 문서를 선택합니다.
2. 툴바의 프린트 버튼  을 클릭하거나 문서를 오른쪽클릭하여 [프린트]를 선택합니다.
3. 문서가 기본설정 프린트에서 출력됩니다.

도움말 : 한번에 한 문서만 출력할 수 있습니다.

부록 : 인식 언어

한국어	MICR(E-13B) 텍스트형태
중국어(번체)	영어
중국어(간체)	에스키모어(키릴)
일본어	에스키모(라틴)
압하스어	에스페란토
아디게어	에스토니아어
아프리카스	Even
아굴어	에벤키어
알바니아어	페로스어
알타이어	피지어
아르메니아어 (동부)	핀란드어
아르메니아어 (그라바)	포트란 프로그램언어
아르메니아어(서부)	불어
아바르어	프리지아어
아이마라어	프리울리언어
아제르바이잔어(키릴)	스코틀랜드 게일어
바시키르어	가가우즈어
베이지 프로그램언어	갈리시아어
바스크어	간다어
벨로루시어	독일어
벵바어	독일어(룩셈부르크)
블랙풋어	독일어(신규 스펠링)
브르타뉴어	그리스어
부고투어	과라니어
부랴트어	하니어
C/C++ 프로그램언어	하우사어
카타로니아어	하와이어
차모르어	헝가리어
체첸어	아이슬랜드어
단순 화학식	이도어
축차어	이태리어
츄바시어	자바 프로그램언어
MICR CMC-7 텍스트형태	카바르드어
코볼 프로그램언어	칼미크어
코르시카어	카라차이 발카어
크로티아어	카라칼파크어
크로어	캐삽어
체코어	카와어
덴마크어	카자흐어

하카스어
한티어
키쿠유어
키르기스어
콩고어
코랴크어
크펠르어
쿠미크어
쿠르드어
락어
라폴란드어
라틴어
라트비아어
라트비아 고딕어
레진어
리투아니아어
루바어
마케도니아어
마다가스카르어
말레이어
말린케어
몰타어
만시어
마오리어
마리어
마야어
미아오어
미낭카바우어
모호크어
몽고어
모르도바어
나우아뜰어
네네츠어

니브히어
노가이어
카바드르어
신노르웨이어+노르웨이북말어
노르웨이북말어
노르웨이니노스크어
냐자어
옥시덴탈어
오지브웨이어
고대 영어
고대 불어
고대 독일어
고대 이태리어
고대 스페인어
오세트어
파피아멘토어
파스칼 프로그램언어
토피진어(피진영어)
폴란드어
포르투갈어(브라질)
포르투갈어(포르투갈)
프로방스어
케추아어
레토로만어
루마니아어
루마니아어 (몰다비아)
로마니어
르완다어
러시아어 (구 스펠링)
사모아어
세르비아어 (키릴)
세르비아어 (라틴)
쇼나어

수어(다코타)
슬로바키아어
슬라브어
소말리어
소르브어
소토어
스페인어
순다어
스웨덴어
타바사란어
태그얼롱
타히티어
타지크어
타타르어
티포(징포어)
통가어
츠와니어
툰
터어키어
투르크멘어
투빈어
우드무르트어
위그르어(키릴)
위그르어(라틴)
비사얀어(세부아노)
웨일스어
월로프어
호사어
야쿠트어
사포텍어
줄루어
숫자

다르와어
둔간어
네덜란드어
네덜란드어(벨기에)

WorldocScan X 사용자 매뉴얼

제조사 : Penpower Technology Ltd.

버전 : 1.1 for WDS Pro

출시 : 2012.06